
Allgemeine Hinweise zur Software

PHU-60 PC-Software Testversion

Die Testversion ist für Windows 98SE bis XP/Vista geeignet. Es werden keine Impulse am LPT- bzw. USB-Port ausgegeben. Sonst sind alle Funktionen vorhanden.

Die Software kopiert nur Dateien in den eigenen Installationsordner und nimmt keine System-Änderungen an der Registry Ihres Computers vor. Eine Deinstallations-Funktion ist vorhanden.

PHU-60 USB-Treiber für Windows 2000 bis XP/Vista

Dieser Treiber wird nur benötigt, wenn der PHU-60 USB-Adapter verwendet wird. Für die LPT-Version ist kein zusätzlicher Treiber erforderlich. Aktuelle Versionen (D2XX-Treiber) können auch unter folgender Adresse bezogen werden: <http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm>

Zur detaillierten Vorgehensweise bei der Installation des USB-Adapters ist im Download-Bereich eine zusätzliche Anleitung vorhanden.

Für Windows 98SE ist ein spezieller Treiber erforderlich.

HSU-210 PC-Projektverwaltung

Das Programm (Vollversion) kann zur Programmierung der Schaltzeiten und zur Einstellung der Parameter der HSU-210 verwendet werden. Die Software ist für Windows 98SE bis XP/Vista geeignet. Zur Verbindung ist ein serielles Kabel (Null-Modem-Kabel, 9polig) erforderlich. Dieses ist im Lieferumfang der HSU-210 enthalten.

Die Software kopiert nur Dateien in den eigenen Installationsordner und nimmt keine System-Änderungen an der Registry Ihres Computers vor. Eine Deinstallations-Funktion ist vorhanden.

Hauptuhr PC-Sync

Dies ist eine Zusatzsoftware (Vollversion) zur Synchronisation der Hauptuhrzeit mit der PC-Uhrzeit. Sie kann für die HSU-200, HSU-200/19, HSU-210 und HMU-60 verwendet werden. Zur Verbindung ist ein serielles Kabel (Null-Modem-Kabel, 9polig, Buchse-Buchse) erforderlich. Dieses Kabel kann über den Fachhandel bezogen werden..

Die Software kopiert nur Dateien in den eigenen Installationsordner und nimmt keine System-Änderungen an der Registry Ihres Computers vor. Eine Deinstallations-Funktion ist vorhanden.

Änderungen vorbehalten!